



Configurazione casella ARUBA ADVANCED


Outlook 2016	2
Mozilla Thunderbird	5
Android e iOS	7




Outlook 2016

Per configurare il client Microsoft Outlook 2016 con protocollo IMAP seguire la seguente procedura:

1. Dal menu **File** cliccare su **Aggiungi account**



2. Selezionare **Configurazione manuale o tipi di server aggiuntivi** e cliccare su **Avanti**:



3. Selezionare **POP o IMAP** e cliccare su **Avanti**:



Aggiungi account

Scegliere il servizio

Servizio compatibile con Outlook.com o Exchange ActiveSync
Connetti a un servizio come Outlook.com per accedere a posta elettronica, calendari, contatti e attività

POP o IMAP
Connetti a un account di posta elettronica POP o IMAP

< Indietro Avanti > Annulla

4. Impostare tutti i parametri, come indicato nell'immagine seguente, selezionando nel campo **-Tipo account-** il protocollo IMAP e sostituendo il nome della casella con il proprio indirizzo email completo (nome.cognome@comune.catanzaro.it) e, al termine, cliccare su **-Altre impostazioni-**:

Aggiungi account

Impostazioni account POP e IMAP
Immettere le impostazioni del server di posta per l'account.

Informazioni utente

Nome: Mario Rossi

Indirizzo di posta elettronica: mario.rossi@pelconsip.arub

Informazioni server

Tipo account: IMAP

Server posta in arrivo: imapadv.pelconsip.aruba.it

Server posta in uscita (SMTP): smtpadv.pelconsip.aruba.it

Informazioni accesso

Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub

Password: *****

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati immessi sono corretti.

Prova impostazioni account ...

Prova impostazioni account facendo clic su Avanti


Posta da mantenere offline: Tutto

Altre impostazioni ...


< Indietro Avanti > Annulla




5. Cliccare sulla scheda **–Server della posta in uscita–** e selezionare la casella di controllo **–Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione–** e cliccare sull'opzione **–Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo–**:



6. Nella stessa finestra, cliccare sul tab **–Impostazioni Avanzate–** ed impostare in IMAP e SMTP il tipo di crittografia come **–SSL–** e la porta **465** per SMTP e **993** per IMAP, come da immagine seguente:



7. Cliccare su **–OK–** per chiudere la finestra e poi su **–Avanti–** per terminare la configurazione:



Mozilla Thunderbird

Per configurare il client Mozilla Thunderbird con protocollo IMAP procedere come di seguito:

1. Nella barra dei menu di Thunderbird, cliccare sul menu "**Strumenti**" e selezionare "**Impostazioni account**". Ciascun account di posta o gruppi già configurato è elencato a sinistra della finestra di dialogo "Impostazioni account". Tali account corrispondono alle cartelle di primo livello visualizzate nell'elenco "Tutte le cartelle";
2. In basso a sinistra cliccare su **–Azioni account–** e poi su **–Aggiungi account di posta–**;



3. Digitare il dettaglio dell'account di posta elettronica e premere su **Continua**:-

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:

Ricorda password

4. Premere quindi su **Configurazione manuale**- e modificare i nomi dei server, le porte e l'impostazione IMAP/SMTP per impostare manualmente l'account:

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome: Nome da visualizzare

Indirizzo email: Il tuo indirizzo email esistente

Password:

Ricorda password

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	<input type="text" value="imapadv.pelconsip.aruba.it"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Rilevamento automatico"/>
In uscita:	<input type="text" value="smtpadv.pelconsip.aruba.it"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Rilevamento automatico"/>

Nome utente: In entrata: In uscita:


5. Cliccare su **Riesaminare**- per provare la configurazione manuale e poi su **Fatto**.-




Android e iOS

Per configurare l'account di posta elettronica cliccare sul pulsante **–Impostazioni–**, aprire l'app Mail e cliccare su

Account > Aggiungi account > Altro, di seguito le immagini esplicative per entrambi i sistemi Android e iOS:



Digitare l'account di posta elettronica (indicando anche il nome del dominio) e premere su **–Avanti–**:





Selezionare **-Account IMAP-** ed inserire i seguenti parametri:

- ✓ **Server IMAP:** imapadv.pelconsip.aruba.it
- ✓ **Porta:** 993
- ✓ **Tipo di sicurezza:** SSL/TLS
- ✓ **Nome utente:** l'account di posta elettronica (nome.cognome@comune.catanzaro.it)
- ✓ **Password:** dell'account di posta elettronica
- ✓ **Server SMTP:** smtpadv.pelconsip.aruba.it
- ✓ **Porta:** 465
- ✓ **Tipo di sicurezza:** SSL/TLS
- ✓ **Nome utente:** l'account di posta elettronica (nome.cognome@comune.catanzaro.it)
- ✓ **Password:** dell'account di posta elettronica

di seguito una immagine esplicativa per entrambi i sistemi Android e iOS:

Android	iOS
