



aruba.it

Indirizzo email

Indirizzo Email

Password

Password

Resta collegato [Password dimenticata?](#)

ACCEDI

## Configurazione casella ARUBA STANDARD


Outlook 2016 .....	2
Mozilla Thunderbird .....	5
Android e iOS.....	7




## Outlook 2016

Per configurare il client Microsoft Outlook 2016 con protocollo IMAP seguire la seguente procedura:

1. Dal menu **File** cliccare su **Aggiungi account**



2. Selezionare **Configurazione manuale o tipi di server aggiuntivi** e cliccare su **Avanti**:



3. Selezionare **POP o IMAP** e cliccare su **Avanti**:



Aggiungi account

Scegliere il servizio

Servizio compatibile con Outlook.com o Exchange ActiveSync  
Connetti a un servizio come Outlook.com per accedere a posta elettronica, calendari, contatti e attività

POP o IMAP  
Connetti a un account di posta elettronica POP o IMAP

< Indietro Avanti > Annulla

4. Impostare tutti i parametri, come indicato nell'immagine seguente, selezionando nel campo **-Tipo account-** il protocollo IMAP e sostituendo il nome della casella con il proprio indirizzo email completo ([nome.cognome@comune.catanzaro.it](mailto:nome.cognome@comune.catanzaro.it)) e, al termine, cliccare su **-Altre impostazioni-**:

Aggiungi account

**Impostazioni account POP e IMAP**  
Immettere le impostazioni del server di posta per l'account.

**Informazioni utente**

Nome: Mario Rossi

Indirizzo di posta elettronica: mario.rossi@pelconsip.arub

**Informazioni server**

Tipo account: IMAP

Server posta in arrivo: imap.pelconsip.aruba.it

Server posta in uscita (SMTP): smtp.pelconsip.aruba.it

**Informazioni accesso**

Nome utente: mario.rossi@pelconsip.arub

Password: \*\*\*\*\*

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Prova impostazioni account**

È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati immessi sono corretti.

Prova impostazioni account ...

Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Posta da mantenere offline: Tutto

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla



5. Cliccare sulla scheda **–Server della posta in uscita–** e selezionare la casella di controllo **–Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione–** e cliccare sull'opzione **–Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo–**:

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale Server della posta in uscita Impostazioni avanzate

Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione

Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Accedi con

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)

OK Annulla

6. Nella stessa finestra, cliccare sul tab **–Impostazioni Avanzate–** ed impostare in IMAP e SMTP il tipo di crittografia come **–SSL–** e la porta **465** per SMTP e **993** per IMAP, come da immagine seguente:

Impostazioni posta elettronica Internet

Generale Server della posta in uscita Impostazioni avanzate

Numeri porte server

Server posta in arrivo (IMAP):  Valori predefiniti

Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL

Server posta in uscita (SMTP):

Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente: SSL

Timeout server

Breve  Lungo 1 minuto

Cartelle

Percorso cartella radice:

Posta inviata

Non salvare copie degli elementi inviati


Posta eliminata

Contrassegna elementi per l'eliminazione, ma non spostarli automaticamente  
Gli elementi contrassegnati per l'eliminazione verranno definitivamente eliminati al momento dell'eliminazione degli elementi nella cassetta postale.

Elimina elementi al passaggio a un'altra cartella in modalità online

OK Annulla

7. Cliccare su **–OK–** per chiudere la finestra e poi su **–Avanti–** per terminare la configurazione:



## Mozilla Thunderbird

Per configurare il client Mozilla Thunderbird con protocollo IMAP procedere come di seguito:

1. Nella barra dei menu di Thunderbird, cliccare sul menu "**Strumenti**" e selezionare "**Impostazioni account**". Ciascun account di posta o gruppi già configurato è elencato a sinistra della finestra di dialogo "Impostazioni account". Tali account corrispondono alle cartelle di primo livello visualizzate nell'elenco "Tutte le cartelle";
2. In basso a sinistra cliccare su **–Azioni account–** e poi su **–Aggiungi account di posta–**;



3. Digitare il dettaglio dell'account di posta elettronica e premere su **Continua**:-

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome:  Nome da visualizzare

Indirizzo email:  Il tuo indirizzo email esistente

Password:   Ricorda password

4. Premere quindi su **Configurazione manuale**- e modificare i nomi dei server, le porte e l'impostazione IMAP/SMTP per impostare manualmente l'account:

Configura un account di posta elettronica esistente

Nome:  Nome da visualizzare

Indirizzo email:  Il tuo indirizzo email esistente

Password:   Ricorda password

Sono state rilevate le seguenti impostazioni dal fornitore di posta elettronica

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	IMAP <input type="text" value="imap.pelconsip.aruba.it"/>	993 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	Rilevamento automatico <input type="text"/>
In uscita:	SMTP <input type="text" value="smtp.pelconsip.aruba.it"/>	465 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	Rilevamento automatico <input type="text"/>

Nome utente: In entrata:  In uscita:


5. Cliccare su **Riesaminare**- per provare la configurazione manuale e poi su **Fatto**:-




## Android e iOS

Per configurare l'account di posta elettronica cliccare sul pulsante **–Impostazioni–**, aprire l'app Mail e cliccare su

**Account > Aggiungi account > Altro**, di seguito le immagini esplicative per entrambi i sistemi Android e iOS:



Digitare l'account di posta elettronica (indicando anche il nome del dominio) e premere su **–Avanti–**:





Selezionare **-Account IMAP-** ed inserire i seguenti parametri:

- ✓ **Server IMAP:** imap.pelconsip.aruba.it
- ✓ **Porta:** 993
- ✓ **Tipo di sicurezza:** SSL/TLS
- ✓ **Nome utente:** l'account di posta elettronica ([nome.cognome@comune.catanzaro.it](mailto:nome.cognome@comune.catanzaro.it))
- ✓ **Password:** dell'account di posta elettronica
- ✓ **Server SMTP:** smtp.pelconsip.aruba.it
- ✓ **Porta:** 465
- ✓ **Tipo di sicurezza:** SSL/TLS
- ✓ **Nome utente:** l'account di posta elettronica ([nome.cognome@comune.catanzaro.it](mailto:nome.cognome@comune.catanzaro.it))
- ✓ **Password:** dell'account di posta elettronica

di seguito una immagine esplicativa per entrambi i sistemi Android e iOS:

